


## IMPRIMER DES CAISSONS LUMINEUX SNCB

### MANUEL UTILISATEUR

Avec cette feuille Excel, vous pouvez imprimer les panneaux lumineux avec le nom des gares pour la voie H0 et plus petites dans 4 formats différents. Bien sûr, vous pouvez toujours ajuster vous-même ces formats, mais ils sont basés sur les quatre formats courants de la SNCB. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le Train Miniature magazine numéro 235. Dans le même article, vous trouverez également toutes les explications sur la fabrication des caissons.


Puisque des macros sont utilisées dans ce fichier, vous devez les activer ! Pour des raisons de sécurité, Excel bloque les macros.

Si vous rencontrez le message suivant (ou équivalent dans votre langue) lors de l'ouverture du fichier :




Cliquez sur 'Enabel Editing' (ou l'équivalent dans votre langue).


Il est ensuite possible que vous recevez le message suivant:



Ou en français:



Pour activer les macros, vous devez avoir le fichier que vous souhaitez débloquer stocké sur un disque dur local ou sur OneDrive. Ouvrez l'Explorateur Windows et recherchez le fichier que vous souhaitez débloquer (probablement dans "Téléchargements"). Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et choisissez 'Propriétés' dans le menu contextuel. Au bas de l'onglet Général, vous verrez une section 'Sécurité'. Cochez la case 'Débloquer'. Et cliquez sur 'Appliquer'.



Heureusement, vous n'avez à le faire qu'une seule fois pour ce fichier.

**Ne faites pas cela pour des fichiers Excel ou Word auxquels vous ne faites pas confiance à l'origine !**


Ouf, on peut commencer !

Le premier onglet (feuille), qui est normalement toujours ouvert (nom = HOME) vous donne la possibilité d'entrer un nom de gare. En général, les majuscules ont toujours été utilisées pour cela, mais vous pouvez également opter pour une combinaison de lettres majuscules et minuscules. Vous entrez ce nom dans la case bleue (à côté de la flèche 'Etape 1' sur l'image ci-dessous). Par exemple "SCHELLEBELLE" :



Cliquez ensuite sur le bouton 'Générer les exemples' (Etape 2).

Maintenant, nous choisissons le format approprié.



Il est clair que le format 3 convient le mieux dans ce cas : nous cliquons donc sur le troisième bouton "Choisir ce format".

Nous voyons maintenant un nouvel onglet avec 16 signes "SCHELLEBELLE" dessus ou mieux, le nom que vous avez introduit. Il est prêt à être imprimé sur du papier photo robuste dans la meilleure qualité possible (parce que c'est petit !).


	A	B	C	D	E	F	G
1	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE
2	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE
3	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE
4	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE	SCHELLEBELLE
5							
6							

Cet onglet est réglé sur 300 % pour donner une image claire à l'écran. Nous imprimons mieux à la taille normale, donc 100 %. Certaines imprimantes osent dévier un peu et il vaut peut-être mieux imprimer à 95 ou 105% (ou un autre pourcentage), selon que l'on souhaite des images un peu plus grandes ou plus petites. Donc, imprimez d'abord un échantillon et mesurez les plaques.

Les panneaux doivent avoir une hauteur de 4 mm et une longueur de 8,9 15,7 23,9 ou 30,8 mm selon la taille choisie. Alors, vérifiez-le! Adaptez le pourcentage en cas de besoin.


Pour une échelle autre que 1/87, nous devons convertir. Donc pour voie N, vous imprimez à 54%. Vous pouvez le définir dans les paramètres de l'imprimante.

Cliquez en bas à gauche sur l'onglet 'HOME' pour revenir à la page de début et introduire un nouveau nom.




Sur le premier onglet (HOME), vous pouvez choisir une couleur différente pour les panneaux. Par exemple, vous pouvez rendre le bleu plus foncé ou plus clair.

Cliquez 'Choisir une autre couleur'.



Puis, choisir la couleur de votre choix :



Le bouton 'Réinitialiser la couleur par défaut' revient au bleu par défaut.